2015

FxSecurePRO™

User Manual

Version 3.0

Содержание

Введение 3
Вид советника 3
Инсталляция 04
Модули FxSecurePRO 05
1. Основной модуль 05
2. Инфомодуль ПРИБЫЛЬ 05
3. Инфомодуль СЧЕТ 06
4. Торговые параметры 07
5. Модуль Инд.силы валют 08
6. Панель инструментов 08
7. Лист ордеров 08
Основные функции FxSecurePRO 09
Менеджмент быстрого управления 09
Расчетный лот по риску 09
Безубыток 09
Удаление TP-SL 09
Положительный замок 09
Закрытие одной позиции противоположной 09
Реверс 10
Закрыть все 10
Частичное закрытие 10
Магическое число 10
Скользящий стоп 10
Встречный - хедж 10
Сетка 11
Настройка 11
Независимо от брокера 11
ECN поддержка 11
Повторно SL-TP 11
Уровни TP_SL 11
Сигнализация 11
СЕЙФ 12
Опция управления деньгами 12
Процент риска на сделку 12
Скрытый режим 12
Опции TP-SL 12
Остановить потери 12
Взять прибыль 13
Трейлинг стоп 13
Отложенные ордера 13
Установка сетки 13
Бегущая строка за ценой 14

Введение

FxSecurePRO является помощником форекс трейдера. Это не автоматический торговый робот (EA), и он не принимает решений на открытие позиций, но он помогает Вам в профессиональной работе, когда вы торгуете. Вся важная информация отображается на графике, так что вам для того, чтобы открыть позицию, нужно сделать один щелчок мыши. Управление открытой позицией настолько просто, насколько может быть. Непосредственно на графике цены вы можете настроить Stop Loss (SL) и Take Profit (TP), а также другие торговые параметры.
FxSecurePRO будет работать для вас, как решение для управления позициями. В отличие от большинства имеющихся программ в этом виде *FxSecurePRO* может помочь вам управлять торговым риском. Вы только должны определить для себя максимальный риск на позицию, и *FxSecurePRO* автоматически сделает расчет суммы торговли (лотов) на каждой открываемой позиции.
С его дружественным графическим интерфейсом Вы быстро поймёте, как можно успешно использовать *FxSecurePRO* в дневной торговле.

FxSecurePRO разработан для использования только на платформе MetaTrader 4!

Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами на нашем сайте.
Желаем вам профитной торговли с *FxSecurePRO*!
FxSecurePRO Команда.

Вид советника Fx-Secure PRO на графике MT4



Инсталляция

Установка вручную

Если вы скачали архивный файл советника, вы можете извлечь содержимое файла ZIP/RAR, а затем скопировать файл советника в папку MetaTrader MQL4. Для этого в Метатрейдере вам нужно найти меню "Открыть каталог данных", далее MQL4\Experts и записать туда файл советника FsSecurePRO.exe4

Чтобы убедиться, что файл находится в нужном месте, вы найдете его в папке MetaTrader:

- MQL4\Experts\FxSecurePRO.ex4

Основной модуль управления FxSecurePRO
MAIN Module

= Кнопки управления =

Buy: открытие длинной позиции (й) с количеством LOT-ов.
Sell: открытие короткой позиции (й) с количеством LOT-ов.
Close All: закрыть все открытые Buy и Sell позиции
CloseBuy: закрыть все открытые Buy позиции
CloseSell: закрыть все открытые Sell позиции
Opposite: открытие противоположной позиции. Эта опция открывает противоположную позицию к последней открытой позиции с рассчитанным объёмом.
Reverse: переворачивает последнюю открытую позицию. Эта опция закрывает последнюю открытую позицию и открывает обратную позицию в том же размере (Лот).
Partial: частичное закрытие выполняется на последней открытой позиции.
Breakeven: если это возможно вытащить последнюю позицию StopLoss (SL) к нулю.
CanselTP: удалить Тейк-Профит последней позиции.
CanselSL: удалить Стоп-Лосс последней позиции.
+ Lock: эта опция устанавливает положительный замок методом уравнения лотов между Buy и Sell позициями.
CloseBY: эта опция закрывает одним ордером другой ордер по тому же инструменту, но в противоположном направлении.
BuyStop: открывает отложенный ордер BuyStop.
SellStop: открывает отложенный ордер SellStop.
BuyLimit: открывает отложенный ордер BuyLimit.
SellLimit: открывает отложенный ордер SellLimit.
Delete All Stop/Limit: удаляет все отложенные ордера.
=SET= TP&SL: устанавливает TP и SL открывает отложенный ордер SellLimit.

Информационный модуль =Прибыль=
Profit info module



Отображает день/неделя/месяц/квартал/год/с определённой даты - прибыль в валюте депозита, в пунктах и процентах.

Информационный модуль =Счет=
Account info module



Отображение текущего баланса, рентабельности и просадки. Кроме того, он показывает суммарную текущую прибыль в валюте депозита и процентах.
Расчет информации производится при установке EA на график и далее перерасчёт производится постоянно.
Запись информации по счету осуществляется в файл

(…MQL4\files\SAFE_AccoutInfo.txt). Параметр

(1) позволяет отображать информацию по счету на графике и при закрытии EA производить запись в файл. Формат информации с файла <SAFE_AccoutInfo.txt>:

Initial deposit	9999.999999999995		
Total net profit	-98.33999999999998		
Initial deposit	10000		
Total net profit	-98.34		
Gross profit	176.66		
Gross loss	275		
Profit factor	0.64		
Expected payoff	-1.89		
Absolute drawdown	103.68		
Maximal drawdown	186	(1.84%)	
Relative drawdown	1.84%	(186)	
Trades total	52		
Short positions (won %)		23	(21.74%)
Long positions (won %)		29	(34.48%)
Profit trades (% of total)	15	(28.85%)	
Loss trades (% of total)	37	(71.15000000000001%)	
Largest profit trade	65.56		
Largest loss trade	-160		
Average profit trade	11.78		
Average loss trade	-7.43		
Average consecutive wins		3	
Average consecutive losses		6	
Maximum consecutive wins (profit in money)		5	(17.86)
Maximum consecutive losses (loss in money)		19	(-59)
Maximal consecutive profit (count of wins)	65.56	(1)	
Maximal consecutive loss (count of losses)	-161.1	(2)	

Модуль =Торговые параметры=
Module =Options trading=



В этой опции собраны основные торговые параметры, которые возможно изменять.
Переменные, которые находятся в полях ввода (светлый фон) возможно изменить прямо на графике цены, не перегружая советник. После ввода данные будут изменены после поступления тика информации в MT4.

SO/20 - Stop Out Account / Стоп Аут счета
Language - Язык отображения информации (0-English, 1-Cyrillic)
Sound - Звук (1-включен,0-нет)
ECN - Support ECN / Поддержка ECN (1-включена, 0-нет)
AMN - AutoMagicNumber / Авторасчёт магик числа (1-включен)
Safe - SAFE / функция сейф (0-не исп., 1, 2-варианты)
clBY - Закрытие одной позиции противоположной (-1не уравнивать позиции по лотности, 1-да)
Dstop - Дистанция для выставления Stop-ордеров
D-lim - Дистанция для выставления Limit-ордеров

Lbe - Линия безубытка на графике цены (1- включен,0-нет)
SAR - Трейлинг по параболику SAR (1- включен, 0-нет
ATR - Трейлинг по ATR (1- включен, 0-нет)
RL - Бегущая строка за ценой (1- вкл.,0-нет) / Расстояние от «0" бара
Par% - Процент Лота частичного закрытия ордера
Opk - Коэфф. Лота встречного ордера
Grid - Сетка ордеров (1-вкл., 0-нет)
GridT - Трейлинг сетки ордеров (1-вкл., 0-нет)
GT - Трейлинг стоп – Трейлинг степ

TP - TakeProfit / ТейкПрофит
SL - StopLoss / Стоп-Лосс
Lot - LotFixed / Лот, объём позиции
Risk - Risk % / Величина риска, рассчитывается от величины баланса, если Risk=0, то позиции открываются по фиксированному лоту.
%P - Percent Profit / Процент прибыли от баланса, при котором будут закрыты все позиции по аккаунту.

%L	- Percent Loss / Процент убытка от баланса, при котором будут Закрыты все позиции по аккаунту.
$P	- ProfiForOut / Сумма прибыли в валюте депозита (будут закрыты все позиции по ФИ)
$L	- LossForOut / Сумма убытка в валюте депозита (будут закрыты Все позиции по ФИ)
BEy	- Breakeven On/Off /\ Безубыток: 1 – используется, 0 – нет
12/3	- Breakeven Start / Безубыток старт: 12 пунктов должна пройти Цена для срабатывания БУ
12/3	- Breakeven Profit / Безубыток профит: 3 пункта от цены открытия Будет перемещён SL.
B/3/1.5	-Breakeven (button) Цена прошла >3 пп. Выставить бу – 1.5 пп.
TS	- Trailing Simple / Простой трейлинг, 1-используется, 0 – нет
S1	- Фиксированный размер трала
S2	- Шаг трала
TFC	- Trailing Fractal-Candle / Трейлинг фрактал-свеча, 1-используется
F/C	- Trailing Fractal-Candle / 0-фрактал, 1-свеча
uLM	- функция наращивания величины лота (true-для multiplier, false-для increment)
Mul	- LotFixed * multiplier (увеличение старт. лота на каждом колене)
Inc	- LotFixed + increment (ув. лота на каждом колене)
Lev	- Level / Количество колен
Ran	- Range1 / Шаг колен (в пунктах)
CaR	- Calc_range / Расчет шага колен (0-константа, 1-шаг увелич. на коэфф. 2-динамический шаг)

Модуль =Индикатор силы валют=
Module =Indicator Power Currency=



Индикатор силы валют. Он показывает силу валют относительно друг друга, что дает нам возможность определять вершины и основания тренда.

Панель инструментов
Toolbar

Информационный модуль =Счёт= (1-отображать, 0-нет)

Информационный модуль =Прибыль= (1-отображать, 0-нет)

Модуль =Индикатор силы валют= (1-отображать, 0-нет)



Текущая цена символа



Спред текущий (минимальный/максимальный)

Серверное время



Main module / 0-минимальный функционал, 1-полный функционал

FxSecurePRO™ Основные функции / Main Functions.

Менеджмент быстрого управления

Программное обеспечение может быть использовано для легкого управления позициями. Например, если вы хотите открыть или закрыть позицию, вы можете делать все это с FxSecurePRO только одним щелчком мыши. Попрощайтесь с окнами Управления позициями в МетаТрейдере!



1.Функция BUY – открыть позицию на покупку.
2.Функция SELL – открыть позицию на продажу.

Расчет лота по риску / Risk



Вы можете указать максимальный риск, который вы хотите взять и FxSecurePRO произведет расчет объема торгов (лота) для открываемой позиции. Значение =0.0= – применяется фиксированный лот.

Функция безубыточности / Breakeven



Если у вас есть открытая позиция(и) и направление рынка идет в вашем расчетном районе прибыли, вы можете перевести позицию в безубыток:
1.Включить БУ, использовав параметры:
BEy = 1
Bes - безубыток старт: 12 пунктов должна пройти цена для срабатывания БУ
Bep - безубыток профит: 3 пункта от цены открытия будет перемещён StopLoss (SL).
Работает, если в рынке только 1 позиция и не используется сетка (GRID).

2. 

Вытащить StopLoss к цене открытия позиции (точка безубыточности 1.5 пункта, если цена пройдет 3 пункта). Эта опция выполняется нажатием кнопки **=Breakeven=**.
Работает только по отношению к последней открытой позиции (или если в рынке 1 позиция).

Функция удаления TP-SL / Delete TP – Delete SL



Вы можете удалить TakeProfit(TP) или StopLoss(SL) последней открытой позиции.

Функция положительный замок / +Lock



Если у вас есть открытая позиция, цена движется в вашу сторону и вы видите, что скоро возможен разворот цены. Одним нажатием вы устанавливаете положительный замок, при котором сумма лотов Buy позиций равна сумме лотов Sell позиций. И так, прибыль зафиксирована!!!
Теперь вы можете открыть новую позицию после разворота цены или закрыть замок.

Закрытие одной позиции другой противоположной / CloseBY



Если у вас есть открыты две (как минимум) противоположные позиции. Данная функция работает следующим образом:
- уравнивает позиции BUY & SELL по лотности
- закрывает попарно встречные позиции, а затем и остальные



-1 – не уравнивать позиции по лотности, 1-уравнивать

Функция РЕВЕРС / REVERSE

Когда вы торгуете, и вы видите, что рынок может развернуться и навредить вашим торговым планам, вы можете одним нажатием кнопки - существующую позицию немедленно закрыть и открыть новую с тем же объёмом (размером лота). Эта опция применительна к последней открытой позиции.

Функция Закрыть все / Close ALL

Если у вас есть в рынке более чем одна открытая позиция (например, Вы используете стратегию сетки), и в определённый момент вам нужно закрыть все позиции - вы можете просто нажать одну кнопку на панели управления.
Или же вы можете закрыть только позиции BUY или SELL.

Удаляет все отложенные ордера.

Функция частичного закрытия / Partial



Применяется в виде процента от используемого размера лота открытой позиции.
Параметр - **Par% 50**
Т.е. при нажатии кнопки будет закрыто ½ Лота открытой позиции.
Эта опция применительна к последней открытой позиции.

Авто-Магическое число / AutoMagicNumber

FxSecurePRO имеет возможность управлять уже открытыми позициями при помощи магик-чисел.
Параметр **AMN** (AutoMagicNumber) - авторасчёт магик числа. Это дает возможность автоматически генерировать магик-числа для открытия позиций и при этом параметр (Magic) игнорируется. **AMN** автоматически генерирует магик число (например, позиции одной валютной пары на разных таймфреймах будут открыты с разными магик-числами, не говоря уже о разных валютных парах).

Функция Скользящий стоп / Trailing stop

Программа поддерживает 5 видов трейлинг-стопов. С FxSecurePRO вы можете установить трейлинг-стоп при любом положении позиции(й). Если вы используете "TrailingStop" функцию, вы можете выбрать фиксированную (Simple) или динамическую - есть 4 типа на выбор (ATR, SAR, Candle, Tractal).
1.Скользящий стоп (5 видов) работает, если в рынке имеется 1 позиция (включительно и при использовании сетки).
2.При использовании сетки можно применять сеточный скользящий стоп:
Параметр - **GridT**- Трейлинг сетки ордеров (1-вкл., 0-нет)
GT 5 5- Трейлинг стоп – Трейлинг степ

Функция Встречный-хедж / Opposite-Hedge

Когда в ходе торгов вы чувствуете, что цена может начать идти в противоположном направлении, то нажатием кнопки =Opposite= вы можете открыть:
1.Встречную позицию меньшего или большего объёма (размер лота), используя параметр **Opk** (коэффициент лота встречного ордера).
Напр. **Opk** = 0.5 – встречная позиция в 2 раза менше
Или **Opk** = 2.0 – встречная позиция в 2 раза больше
2.Позицию хеджирования, которая может "заморозить" вашу позицию, чтобы избежать краткосрочных потерь (**Opk** = 1.0).

Функция поддержки сетки / Grid support

1-поддержка включена, 0-нет
Если уже открытая позиция с точки зрения цены будет в неправильном направлении, то у вас есть возможность "спасти" положение сеткой торговли. Эксперт использует следующие параметры сетки:

uLM - параметр наращивания величины лота (true-для multiplier, false-для increment)
Mul - LotFixed * multiplier (увеличение старт. лота на каждом колене)
Inc - LotFixed + increment (ув. лота на каждом колене)
Lev - Level / Количество колен
Ran - Range1 / Шаг колен (в пунктах)
CaR - Calc_range / Расчет шага колен (0-константа **Ran**, 1-шаг увеличивается на коэфф. 2-динамический шаг сетки).

Эта функция может быть использована для каждой открытой позиции так, что корректирует TakeProfit (TP) и StopLoss (SL) относительно запланируемой прибыли или убытка. Также на сетку влияют следующие параметры - **%P, %L, $P, $L** или включен сеточный скользящий стоп.

Функция настройка / Customization

Вы можете легко изменить модули на графике - вы можете скрыть их, если хотите. Это возможно при помощи Панели инструментов.

Независимо от любого брокера / Independent from any broker

FxSecurePRO автоматически определяет, используете ли вы 4,5 или 6 цифр брокера и преобразует их в правильные значения. Кроме валютных пар, вы можете использовать FxSecurePRO для торговли фьючерсами, металлы и т.п.

Поддержка ECN брокеров / ECN support

1-включить, 0-нет

FxSecurePRO поддерживает работу с ECN брокерами. Эта опция работает следующим образом: сначала открывается позиция с нулевыми значениями TP и SL, и далее позиция модифицируется с установкой заданных TP и SL.

Функция повторной установки TP и SL / =SET= TP&SL



Если вы открыли позицию, а TP и SL не были установлены, то вы можете их повторно установить нажатием кнопки =SET= TP&SL.

Уровни StopLoss и TakeProfit

Перед открытием позиции можно определить уровни TakeProfit (TP) и StopLoss (SL).

Сигнализация / Alarms

Вы можете установить уведомление, когда позиция открыта или закрыта. 0-не использовать

Функция СЕЙФ / SAFE function

Принцип - зафиксировать прибыль по части ордера, а на оставшуюся часть ордера выставить SL равный прибыли по первой части ордера (или меньший), т.е. мы в рынке уже без риска!!!

Принцип предусматривает использование парного к-ва лотов или в несколько раз больше от минимального лота. Имеется ввиду то, что Лот позиции должен быть минимум в 2 раза больше минимального лота, допустимого на торгуемом счете (если мин.лот = 0.1, то используемый лот должен быть 0.2, 0.3, 0.4 и т.д.).

. Параметр (SAFE_Mode) имеет несколько вариантов применения: (например, лот=0.2)

- **Safe** = 0 **функция сейфа не применяется.**
- **Safe** = 1 (не зависит от величины StopLoss). Например, открывается 1 ордер с лотом 0.2. При прохождении ценой к-ва пунктов равным величине TakeProfit/2, половина объема ордера закрывается и в рынке останется 1 ордер с лотом 0.1. При этом StopLoss переноситься на величину полученной прибыли.
- **Safe** = 2 (если StopLoss не равен 0). Например, открывается 1 ордер с лотом 0.2. При прохождении ценой к-ва пунктов равным величине TakeProfit/2, половина объема ордера закрывается и в рынке останется 1 ордер с лотом 0.1. При этом StopLoss переноситься на цену открытия ордера.

Используя SAFE, после закрытия части позиции в рынке у нас уже практически безрисковая позиция.

ВНИМАНИЕ !!! Если по торговым условиям БезУбыток или Трейлинг-стоп сработает раньше SAFE (ТейкПрофит больше уровня БУ или Уровня начала Трейлинга), т.е. модифицирует (”подтягивает”) СторЛосс, то сам SAFE уже срабатывать не будет. Закрыть часть ордера при необходимости в этом случае можно кнопкой =Partial=.

Опция управления деньгами / Money Management Options

Процент риска на сделку / Risk

Программа способна рассчитать необходимое количество лотов от величины аккаунта. Вы просто вводите процент - сколько вы хотите, чтобы рисковать и FxSecurePRO автоматически изменяет размер позиции.
Если вы хотите, чтобы открыть позицию с фиксированным лотом – введите нулевое значение риска.

Скрытый Режим / Stealth Mode

Программа способна скрыть свои уровни StopLoss (SL) и TakeProfit (TP) от вашего брокера.
Параметры:



/**PercentProfit**/ процент профита от баланса. При достижении заданного параметра все открытые позиции будут закрыты, независимо от к-ва позиций, открытых по разным валютных парах. Контроль ведется глобально по счету.



/**PercentLoss**/ процент убытка от баланса. При достижении заданного параметра все открытые позиции будут закрыты. Контроль ведется глобально по счету.



/**ProfitForOut**/ профит в валюте депозита. При достижении заданного параметра все открытые позиции будут закрыты (позиции по текущему символу и магику).

/**LossForOut**/ убыток в валюте депозита. При достижении заданного параметра все открытые позиции будут закрыты (позиции по текущему символу и магику).
Данные параметры работают независимо от применяемых в позициях TP и(или) SL. При помощи этих параметров эксперт (EA) имеет возможность спрятать уровни СтопЛосс (SL) и ТейкПрофит (TP) от вашего брокера. Это и есть STEALTH Mode.

Опции SL-TP / SL-TP Options

Остановить потери / StopLoss

. Значение StopLoss (SL) определяется в пунктах. При открытии новой позиции(й) программа установит StopLoss (SL) согласно установленного значения. После открытия позиции SL может быть скорректирован на графике с помощью мыши в любое время.

Взять прибыль / TakeProfit



Значение TakeProfit (ТП) определяется в пунктах. При открытии новой позиции(й) программа установит TakeProfit (TP) согласно установленного значения. После открытия позиции TP может быть скорректирован на графике с помощью мыши в любое время.

Трейлинг-стоп Опции / Trailing Stop Options

Программное обеспечение FxSecurePRO предлагает 5 видов функций трейлинг-стоп. Вы можете задать следующие параметры (фиксированные / динамические), чтобы использовать функцию Trailing Stop.



простой трейлинг / simple trailing

TS - 1-используется, 0 – нет
S1 - Фиксированный размер трала (в пунктах)
S2 - Шаг трала (в пунктах)

трейлинг по параболику / trailing PSAR

SAR - 1- включен, 0-нет

трейлинг по ATR / trailing ATR

ATR - 1- включен, 0-нет



трейлинг по фракталам-свечам / trailing Fractals- Candles

TFC - 1- включен, 0-нет
F/C = 0 – фракталы, F/C = 1 - свечи

Отложенные ордера Настройки / Pending Orders Settings

С FxSecurePRO вы можете легко установить отложенные ордера. Для этой цели предусмотрены кнопки –



Dstop - дистанция для выставления Stop-ордеров (в пунктах)
D-lim - дистанция для выставления Limit-ордеров (в пунктах)

Установка сетки Функция / Grid Function Setup

IceFX TraderAgent поддерживает сетки на основе открытия дополнительных позиций. Например, если у вас есть открытая позиция, но цена идет против вас. Вы имеете возможность включить сетевую функцию. В этом случае программа откроет еще позицию(и) на основе величины шага и количества ордеров в сетке.



Grid - 1-вкл. сетку ордеров, 0-нет
GridT - Трейлинг сетки ордеров (1-вкл., 0-нет)
GT - Трейлинг стоп (5) – Трейлинг степ (5)

Mul - Увеличение в **(1.55)** раз лота предыдущей позиции на каждой следующей позиции.
Inc - Увеличение на величину **Inc** лота предыдущей позиции на каждой следующей позиции. Если **Inc=0** увеличение на минимальный лот, предусмотренный данным счетом.
Lev - Максимальное количество позиций сетки
Ran - Шаг сетки, расстояние между позициями (в пунктах)
CaR - Параметр для изменения шага сетки:
0 – шаг сетки по параметру **Ran** (константа)
1 - шаг сетки, увеличенный на коэффициент (range_koef= 1.1)
2 - динамический шаг:
CountBars= 24 - количество баров для анализа DYNAMIC фильтра
dHL= 1.5 делитель/множитель Hight/Low в анализируемом DYNAMIC фильтре

Бегущая строка за ценой / The line running behind the price

Если Вы имеете открытую позицию в рынке, то функция Бегущая Строка (БС) отображает следующую информацию:

- профит а пунктах
- профит в валюте депозита
- профит в процентах от баланса
- время формирования свечи

Бегущая строка управляется следующим параметром:



(1) 1- вкл.,0-нет / **(5)** Расстояние от «0” бара на указанное к-во баров влево.

Параметр может быть представлен 3 вариантами:

- Вслед за ценой / following the price (по умолчанию)
- Как коментарий / How to comment
- В выбранном углу экрана / In the selected corner of the screen

```
+++=================================================================+++
```
Настройки советника:

```
_TRADE_Params_  = "=== TRADING PARAMETERS ==="
Key_Acc          = "Enter License Key"    // лицензионный ключ
AutoMagicNumber      =  true              // авто-генерация MagickNumber
Magic                = 123                // Магический номер ордеров
SAFE_Mode            = 1                  // Варианты работы СЕЙФА
SupportECN           =  true              // поддержка ECN (TP, SL устанавливается методом модификации
                                          ордера).
UseSound             = true;              // Использовать звуковой сигнал
Partial_proc         = 50                 // Процент от величины лота для част. закрытия ордеров
Opposite_koef        = 1.0;               // коэф. для лота встречного  ордера
Slippage             = 1                  // Проскальзывание
NumberOfTry          = 3                  // К-во попыток модификации ордера
PauseAfterError      = 15                 // Пауза в секундах между попытками
CloseBy_parity       = -1                 // -1 не уравнивать Buy и Sell ордера по лотности, 1 -да
SDistanceSet         = 20                 // расстояние в пунктах для Stop-ордеров
LDistanceSet         = 20                 // расстояние в пунктах для Limit-ордеров

+-----------------------------------------------------------------+
Risk_MM              = "==== R I S C   MANAGEMENT ===="
LotFixed             = 1.0                // Суммарный лот
AutoMM               = 0;                 // автоопределение размера лота (AutoMM > 0)

+-----------------------------------------------------------------+
_Module_MM      = "=== M O D U L E  < MM > ====";
TakeProfit           = 10;       // Тейкпрофит
StopLoss             = 10;       // Стоплосс
PercentProfit        = 0.00;      // Процент профита от баланса
PercentLoss          = 0.00;      // Процент убытка  от баланса
ProfitForOut         = 0.0;      // Сумма прибыли для выхода (в валюте депозита).
LossForOut           = 0.0;      // Сумма убытка для выхода (в валюте депозита)
+-----------------------------------------------------------------+

_M_BreakEven    = "--- Breakeven ---";
BE_Yes          = true;
BE_Start        = 12              // Уровень профита в пунктах
BE_Profit       = 3               // Уровень безубытка в пунктах
BE_Sbutton      = 3               // Уровень профита в пунктах   =Breakeven=
BE_Pbutton      = 1.5             // Уровень безубытка в пунктах  =Breakeven=
```

При значении true по прохождении цены на 12 пунктов, StopLoss будет установлен на растоянии 3 пунктов от цены открытия ордера, не зависимо от самого StopLoss-а.
Аналогично для кнопки =Breakeven=.

```
+-----------------------------------------------------------------+

_S_Trailing       = "--- Trailing Simple ---";
SimpleTrailing  = false;     // Использовать трал
TrailingStop    = 15;        // Фиксированный размер трала
TrailingStep    = 5;        // Шаг трала
+-----------------------------------------------------------------+

_Trailing_SAR     = "--- Trailing SAR ---";
TrailingSAR     = true;      // true - вкл. трал по SAR
SAR_TF          =  0;        // ТаймФрейм Parabolic-SAR (0-текущий)
SAR_Distance    =  1;        // Расстояние от Parabolic-SAR (пункты)
SAR_Step        =  0.02;     // Шаг Parabolic-SAR
SAR_Maximum     =  0.2;      // Max. Parabolic-SAR
+-----------------------------------------------------------------+

_Trailing_ATR     = "--- Trailing ATR ---";
TrailingATR     = false;     // true - вкл. трал по ATR
ATR_TF          = 0;        // Таймфрейм ATR для Buy
ATR_Period      = 5;        // Период ATR для Buy
ATR_Ratio       = 2;        // Коэффициент для Buy
+-----------------------------------------------------------------+

_Trailing_Univ    = "--- Trailing Fractal&Candle ---";
TrailingUniv    = false;     // true - вкл. трал по Fractal&Candle
Trailing_type   = "0-Fractal / 1-Candle";
TipFr_or_Candl = 1;
Delta_Fr_Candl = 5;         // отступ от фрактала или свечи
+-----------------------------------------------------------------+
```

```
_Line_BE        = "==== L I N E  Breakeven ====";
Line_bBE        = true;          // true – использовать линии БУ
TwoLine         = false;         // true - уровень БУ отдельно для buy и sell, false- уровень БУ с учётом всех
                                 открытых позиций
Profit          = 0.0;           // Сумма средств в валюте депозита, которую нужно получить после
                                 закрытия позиций
ColorBuy        = Blue;          // цвет линии BUY
ColorSell       = OrangeRed;     // цвет линии SELL
+------------------------------------------------------------------+

Язык отображения информации.
Language_       = "=== 0-English, 1-Cyrillic ===";
Language        = 0;
+------------------------------------------------------------------+

_Grid_EA        = "==== G R I D  ====";
GridYes         = true           // true – использовать сетку ордеров
level           = 20             // к-во ордеров сетки
UseLotMulti     = false;         // функция наращивания величины лота (true-для multiplier, false-для
                                  increment)
Multiplier      = 1.55;          // LotStart * multiplier (увеличение старт. лота на каждом колене)
increment       = 0;             // LotStart + increment (ув. лота на каждом колене при UseLotMulti = false)

_CalcRange      = "---- CALCULATE Range ----";
_CalcRange_     = " 0-constant / 1-koeff / 2-dinamic ";
Calc_range      = 0;
range1          = 5;             // шаг колен в пунктах.
range_koef      = 1.1;           // коэф.увеличения шага
CountBars       = 24;            // количество баров для анализа DYNAMIC фильтра
dHL             = 1.5;           // делитель/множитель Hight/Low в анализируемом DYNAMIC фильтре

_Grid_Trailing  = "---- Grid Trailing ----";
GridTrailing    = true;          // true - тралить профит
Trailing_Stop   = 5.0;           // Фиксированный размер трала (в валюте депозита)
Trailing_Step   = 5.0;           // Шаг трала (в валюте депозита)
+------------------------------------------------------------------+

string _Ticker_   = "The line running behind the price";
Ticker          = true;          // true – включить
show_type       = 0              // 0 - Вслед за ценой / following the price
                                 // 1 - Как коментарій / How to comment
                                 // 2 - В выбранном углу экрана / In the selected corner of the screen
show_profit     =  true;         // профит в валюте депозита
show_perc       =  true;         // профит в % от баланса
show_spread     =  false;        // текущий спред
show_time       =  true;         // время окончания формирования свечи
colortext       =  clrGray;      // цвет строки без открытых позиций
ecProfit1       =  clrGreen;     // цвет строки с профитом
ecLoss1         =  clrMagenta;   // цвет строки с убытком
Indent          =  05;           // к-во свечей смещения строки относительно нулевого бара
text_size       =  8;            // размер шрифта строки
text_font       =  "Calibry";    // font шрифта строки
+------------------------------------------------------------------+

_Coord_modules = "=== COORDINATES MODULES ===";
C_Main_Module  = "--- Main Module ---"    // панель кнопок
Xm              = 010
Ym              = 050
_Input_Panel_   = "--- Input Panel ---"     // панель ввода данных
Xa              = 005
Ya              = 025
_Order_List_    = "--- Order  List ---"     // панель-лист открытых позиций
Xorders         = 815
Yorders         = 055
_Acc_Info_      = "--- Account Info ---"    // панель аккаунт инфо
X               = 260
Y               = 080
_Cur_Info_      = "--- Currency Informer ---"// панель индикатора силы валют
X1              = 040
Y1              = 203
_Prof_Info_     = "--- Profit Info ---"      // панель профит инфо
Xprofit         = 260
Yprofit         = 160
+------------------------------------------------------------------+
```

```
_Panel_Color      = "=== Panel Color ===";
Shapka_clr        =  clrGainsboro;          // шапка - надпись  названия советника
buy_clr           =  clrDeepSkyBlue;        // кнопка BUY
sel_clr           =  clrLightPink;          // кнопка SELL
cls_clr           =  clrLightSalmon;        // кнопка Close ALL
be_cl             =  clrWhite;              // кнопка Breakeven
rect_cl1          =  clrWhite;              // кнопка Описание  2

+------------------------------------------------------------------+

Order_List_  = "==== ORDER   LIST ====";
OrderList     = true              // true – использовать ордер-лист
clOrdName   = Black               // цвет текста надписи
+------------------------------------------------------------------+

Account_Info      = "==== Account Informer ====";
DealMarkers       = false;   // Размечать сделки на графике
DepoStats         = true;    // Отображать статистику счёта
```

Если включена статистика счета, то при каждом удалении советника с графика происходит запись данных по аккаунту. Наименование файла - SAFE_AccoutInfo.txt

```
clAccName         = Silver;         // Цвет подписи имени владельца аккаунта
clInfData         = Gray;           // Цвет подписей разных данных о счёте
clInfData1        = Red;            // Цвет подписи =ПОЗИЦИИ=
FontSize          = 8;              // Размер шрифта
LeadingSpase      = 9;              // Для выравнивания текста (длинна цифр)
clLineProfit      = Lime;           // Цвет прибыльных линий
clLineLoss        = Red;            // Цвет убыточных линий
clMarkerBuy       = Lime;           // Цвет метки покупки
clMarkerSell      = Red;            // Цвет метки продажи
clMarkerClose     = Silver;         // Цвет метки закрытия ордера
+------------------------------------------------------------------+

CurrencyInfo      = "==== Currency Informer ====";
CurrencyInfo      = true;
=====================================

ProfitInfo_       = "==== Profit Informer ====";
ProfitInfo        = true;
edUserDate        = D'2015.01.25 00:50';     // Пользовательская дата
ecText            = Gray            // Цвет текста
ecText1           = Black           // Цвет текста
ecProfit          = Green           // Цвет прибыли
ecLoss            = FireBrick       // Цвет убытка
+------------------------------------------------------------------+

LockInfo_         = "==== + Lock Buy&Sell ====";
LockPips          = 2               // профит в пунктах
LockProfit        = 0               // профит в валюте депозита
```

Положительный Лок сработает, если условия по профитах будут выполнены.

```
+------------------------------------------------------------------+
```

Советник FxSecurePRO используется на страх и риск каждого пользователя. Во время использования могут возникнут программные сбои (например, нестабильный интернет, пропадание питания, “зависание” ордеров по вине брокера и т.д.), которые могут вызвать прямые или непрямые убытки. Разработчики советника не несут ответственности за указанные выше повреждения. Перед использованием советника на реальном счете рекомендуем ознакомиться с работой на демо-счете.

ВНИМАНИЕ!!! Советник устанавливается на рабочий график с заранее выбранным таймфреймом (ТФ). Переключение во время работы советника на другой ТФ недопустимо!!! На одном фининструменте (ФИ) с разными ТФ советник использует разные магик-числа, что позволяет даже торговать на 1 ФИ с разными ТФ и при этом позиции будут сопровождаться раздельно (т.е. Вы устанавливаете советник, например, на M15 и H1 пары EURUSD и открываете сделки на обох ТФ. Сделки будут сопровождаться раздельно. Исключение – прибыль и убыток от баланса относятся ко всему счету целиком и не зависят от ФИ или периода).

ПРОФИТОВ ВАМ !!!